


Outlook Express

Klik på 'Funktioner' i menuen i toppen. Vælg da 'Konti'.


Vælg den konto du vil redigere indstillinger for, og klik på 'Egenskaber' i højre side.

Du skulle nu se nedenstående billede:



- Klik på fanen 'Servere'.
- I rubrikken 'Udgående post (SMTP)' tastet **smtp.vest.net**
- Sæt flueben i 'Min server kræver godkendelse'.

Herefter klikkes på fanen 'Avanceret'.



- I rubrikken 'Udgående post (SMTP)' står der **25**. Dette skal ændres til **2525**.
- Klik på 'Anvend' og derefter på 'OK'


Du kan nu sende mail via VestNets mailserver.

Outlook

Klik på 'Funktioner' i menuen i toppen. Vælg da 'E-mail konti' (kan også hede 'Kontiindstillinger' afhængig af hvilken Outlook version du/i har).

Vælg den konto du vil redigere indstillinger for og klik på 'Rediger' i højre side.

Du skulle nu se følgende billede:



E-mail-konti

Internet-e-mail-indstillinger (POP3)
Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Server til indgående post (POP3):

Server til udgående post (SMTP): ←

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

Husk adgangskode

Log på med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test indstillinger

Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor. (Kræver netværksforbindelse)


Test kontoindstillinger ...

Flere indstillinger ...

< Tilbage Næste > Annuller


- I rubrikken 'Server til udgående post (SMTP)' slettes det nuværende, og herefter skrives **smtp.vest.net**
- Klik herefter på 'Flere indstillinger'. Et nyt billede kommer frem.

Klik her på fanen 'Server til udgående post'



- Sæt flueben i 'Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse'
- Sæt prik i 'Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post' hvis der ikke allerede er det.

Klik herefter på fanen 'Avanceret'.



- I rubrikken 'Udgående post (SMTP)' står der **25**. Dette skal ændres til **2525**.
- Klik herefter 'OK'

Du kan nu sende mail via VestNets mailserv